

**119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 6,
стр.1, офис 214, ООО «ЭР СИ О»
Тел./факс: (495) 287-98-87
E-mail: info@rco.ru
<http://www.rco.ru>**



Инструкция по эксплуатации

RCO Страж

Москва, 2025

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Названия организаций, имена и даты, используемые в качестве примеров, являются вымышленными, если не оговорено обратное.

© ООО «ЭР СИ О», 2011-2025. Все права защищены.

ЭР СИ О, RCO являются охраняемыми товарными знаками.

ООО «ЭР СИ О» может являться правообладателем патентов и заявок, поданных на получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, которые имеют отношение к содержанию данного документа.

Предоставление вам данного документа не означает передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении ООО «ЭР СИ О».

Все другие названия юридических лиц и изделий являются охраняемыми товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

Содержание

Инструкция по эксплуатации.....	4
Команды для запуска и остановки Системы.....	4
Точка входа для работы с Системой.....	4
Удаление Системы.....	4

Инструкция по эксплуатации

В ходе установки КАСУ СЭБ СТРАЖ (далее «Система») создается директория Системы (по умолчанию: /opt/rco/svd2). В дальнейшем предполагаем, что открыт терминал с директорией Системы в качестве текущей.

Команды для запуска и остановки Системы

В директории Системы доступны команды:

```
# Запустить Систему
./run
```

Будут запущены контейнеры микросервисов. Терминал блокируется, в него начинают выводиться технические сообщения всех запущенных микросервисов.

```
# Запустить Систему в фоновом режиме
./run -d
```

Отличие в том, что сообщения сервисов не выводятся, терминал не блокируется, командная строка остается доступна.

```
# Остановить Систему
./stop
```

Контейнеры будут остановлены.

Точка входа для работы с Системой

Для входа в АРМ оператора Системы: в браузере открыть страницу

```
https://0.0.0.0:8020/
```

(Адрес указан в предположении, что браузер работает на той же машине, где запущена Система. Иначе нужно использовать соответствующий ip или имя хоста в локальной сети.)

Откроется страница с формой авторизации. В экземпляре Системы, предоставленном для проведения проверки, используются т.н. самоподписанные SSL-сертификаты, поэтому нужно соглашаться с предупреждением браузера, если оно появляется.

В предоставленном экземпляре Системы уже заведено несколько учетных записей (пользователей). Для целей проведения экспертной проверки можно воспользоваться следующей учетной записью:

```
логин: svdtest
пароль: 321!
```

Для входа в АРМ администратора Системы: в браузере открыть страницу

```
https://0.0.0.0:8020/admin
```

Подходит тот же логин (svdtest), что и для АРМ оператора.

Удаление Системы

Находясь в директории Системы, выполнить команду:

```
# Деинсталляция Системы
```

```
./uninstall
```

(Контейнеры будут остановлены, образы удалены, директория Системы будет удалена.)

Набор готовых docker-образов, входящих в поставку Системы, хранится на собственных серверах компании-разработчика Системы (ООО «Эр СИ О»), расположенных по адресу местонахождения ООО «Эр СИ О»: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб. , д. 6, стр. 1, этаж 2 пом. I комната 40Б.